


1, PD a ZD A položíme na sebe líc na líc. Sešpendlíme náramenice a sešijeme je a šev začistíme (můžeme udělat v jednom kroku na OL).



2, Díl límce si našpendlíme – líc na líc – do průkrčníku. Díly sešijeme a začistíme (můžeme udělat v jednom kroku na OL).



3, Díly légy přeložíme napůl a našpendlíme z lícové strany předních dílů A. Sešijeme a začistíme (můžeme udělat v jednom kroku na OL). Z lícové strany šev prošijeme rovným stehem.





4, Horní lem límce si olemujeme lemovací pruženkou. Lemovací pruženku lehce natahujeme (opravdu jen trochu) a prošíváme pružným stehem.



5, Po obou stranách mikiny si do průramku našpendlíme rukávy tak, aby nám střed rukávu lícoval se švem v náramenici. Rukávy všijeme a šev začistíme (můžeme udělat v jednom kroku na OL).



6, Horní část mikiny sešijeme na bocích. Boční stranu sešijeme a začistíme (můžeme udělat v jednom kroku na OL). Lemy rukávů si začistíme lemovací pruženkou. Pruženku při lemování natahujeme. Prošíváme pružným stehem.







7, Křídou si na přední díl B naznačíme umístění krytu zipu podle střihu. Kryt zipu přeložíme napůl a ze spodní části si našpendlíme zip. Kryt i se zipem našijeme z lícové strany předního dílu B na vyznačené místo.



8, , Na spodní část zipu si našijeme kapsu B (líc kapsy sešíváme s rubem zipu). Vyznačené místo na PD B rozstříhneme středem – okraje stříháme do V.



9, Zip i kapsu B si otvorem protočíme dovnitř a vše srovnáme – sešpendlíme. Otvor v PD B si založíme dovnitř. Zip zapneme, podložíme pod otvor a otvor obšijeme.





10, Díl kapsy A položíme na díl kapsy B (v horní části nám kapsa B bude lícovat s krytem zipu) – po obvodu sešpendlíme a sešijeme – sešíváme rovným stehem a začistujeme cikcakem – případně sešijeme v jednom kroku na OL.



11, PD B a ZD B sešijeme na bocích a švy začistíme (můžeme udělat v jednom kroku na OL).



12, Spodní část sešpendlíme (líc na líc) s horní částí. Dáváme pozor, aby nám lícovaly boční švy. Díly légy přeložíme přes sebe tak, abychom měli zapínání na straně, na kterém ho chceme. Horní a spodní část sešijeme a šev začistíme (můžeme udělat v jednom kroku na OL). Šev na horních dílech prošijeme rovným stehem.



13, Na díly légy nanýtujeme druky.

Spodní lem začistíme lemovací pruženkou. Pruženku při lemování středně natahujeme a prošíváme pružným stehem.

